

**JK_ZEBRA**

Lista dostępnych symboli zastępczych, podmienianych na docelowe dane.

Symbole te mogą być używane podczas tworzenia / edycji etykiet.

Symbol zastępczy	Opis
@@k@@	kod towaru
@@n@@	nazwa towaru 1 linia (automatyczny podział, po 19 znaku)
@@n2@@	nazwa towaru 2 linia
1234567890128	kod EAN (z pozycji dokumentu – pole Tre_TwrEAN)
@@EAN128_ELEM@@	Dowolna wartość numeryczna lub tekstowa. Wartość pobierana z pola karty towarowej lub pola pozycji dokumentu – właściwe pole należy ustawić w konfiguracji aplikacji (domyślnie Twr_EAN). Wymaga użycia na etykietach kodu EAN128
9876543210	Dowolna wartość numeryczna. Wartość pobierana z pola karty towarowej lub pola pozycji dokumentu – właściwe pole należy ustawić w konfiguracji aplikacji (domyślnie Twr_EAN). Wymaga użycia na etykietach kodu EAN39
@@EAN128_DOK@@	Dowolna wartość numeryczna lub tekstowa. Wartość pobierana z pola nagłówka dokumentu – właściwe pole należy ustawić w konfiguracji aplikacji (domyślnie Trn_NumerPelny). Wymaga użycia na etykietach kodu EAN128
@@cb@@	cena brutto (bez groszy)
@@gb@@	grosze brutto
@@cn@@	cena netto (bez groszy)
@@gn@@	grosze netto
@@cd@@	cena dodatkowa (bez groszy)
@@gd@@	grosze ceny dodatkowej
@@cnc@@	cena netto cała (z groszami)
@@cbc@@	cena brutto cała (z groszami)
@@cdc@@	cena dodatkowa cała (z groszami)
@@o@@	opis towaru 1 linia (automatyczny podział, po 25 znaku)
@@o2@@	opis towaru 2 linia
@@o3@@	opis towaru 3 linia
@@knt@@	kod kontrahenta
@@knt_n@@	nazwa kontrahenta (pierwsza linia nazwy z Optimy)
@@nr_dok@@	numer dokumentu
@@d_dok@@	data dokumentu
@@sw@@	numer SWW / PKWiU z karty towaru
@@sql1@@	Zapytanie MS – SQL zwracające pojedynczy wynik
@@sql2@@	Dodatkowe zapytanie MS – SQL zwracające pojedynczy wynik
@@JPK_V7@@	Podstawia kod JPK_V7 (GTU)
@@T_ATR_xxx_ATR_T@@	Postawia wartości atrybutów towarowych (podpiętych do towaru w cenniku). Wartość xxx w macro należy zamienić na kod atrybutu, który chcemy wydrukować. Wszystkie litery w macro MUSZĄ być drukowane. Przykład: kod atrybutu „Data ważności” będzie rozumiane jako @@T_ATR_DATA WAŻNOŚCI_ATR_T@@
@@E_ATR_xxx_ATR_E@@	Postawia wartości atrybutów przypisanych do pozycji towarowych dokumentu. Wartość xxx w macro należy zamienić na kod atrybutu, który chcemy wydrukować. Wszystkie litery w macro MUSZĄ być drukowane. Przykład: kod atrybutu „Data ważności” będzie rozumiane jako @@E_ATR_DATA WAŻNOŚCI_ATR_E@@